

VPN - Windows - Manual de Instalação

1º Passo:

Link para baixar o instalador para Windows: <https://links.fortinet.com/forticlient/win/vpnagent>

FortiClient VPN

A versão somente VPN do FortiClient oferece SSL VPN e IPsecVPN, mas não inclui nenhum suporte. Baixar do melhor software VPN para vários dispositivos.

Acesso remoto

- ✓ SSL VPN com MFA
- ✓ IPsec VPN com MFA



BAIXAR
VPN para Windows



DOWNLOAD
VPN para MacOS



DOWNLOAD
VPN para Linux .rpm



DOWNLOAD
VPN para iOS




DOWNLOAD
VPN para Android



DOWNLOAD
VPN para Linux .deb


2º Passo:

Após a Instalação localizar o ícone FORTICLIENTE na área de trabalho:



3º Passo:

Clique em Configure VPN



4º Passo:

Insira os seguintes dados para conexão

Nome da Conexão: ifpa

Descrição: ifpa


Gateway Remoto: vpn.ifpa.edu.br ou 200.129.129.2

autenticação :Prompt Login

Aplicar

FortiClient - Zero Trust Fabric Agent

File View Help

 FortiClient VPN


Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.


New VPN Connection

VPN: **SSL-VPN** | IPsec VPN | XML

Connection Name:

Description:


Remote Gateway: 

 Add Remote Gateway

☒ Customize port

Single Sign On Settings: ☐ Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel


Authentication: ☒ Prompt on login ☐ Save login

Client Certificate: 

☐ Enable Dual-stack IPv4/IPv6 address

5º Passo:

Informar usuario e senha de rede e conectar



OBS: Este procedimento só funcionara para os usuários que não estão dentro da rede do IFPA.

Revision #11

Created 6 June 2023 10:48:18 by PEDRO BRUNO DOS SANTOS RENDA

Updated 7 April 2025 17:51:31 by RAIMUNDO LIMA FURTADO NETO